



ファーつきサコッシュ

design & making : 武井聡美

サイズ : 縦 19cm
横(底)20cm (口側)25cm
まち幅 5cm



材料

- 生地(表布・ポケット) : 60cm×45cm
(裏布) : 27cm×45cm
- 接着芯 : 27cm×45cm
- 綿テープ : 3cm 幅を 10cm
- ファーテープ : 2.5cm 幅を 25cm
- パラコード : 直径 0.4cm を 1.3m
- マグネットフック(差し込み式) : 直径 1.5cm を 1組
- ボタン : 直径 0.3 ~ 0.5cm を 3個
- 丸小ビーズ : 2個
- 25番刺しゅう糸

使用した布 : (表布・ポケット)EKXA-1100-4A

製図と裁ち方図

単位は cm ()内は縫い代、指定以外は 1cm。表布の裏に接着芯を貼る



実物大刺しゅう図案

放射状に刺す
25番刺しゅう糸
3本どり




布から始まる楽しい暮らし コッカファブリック・ドットコム produced by KOKKA

kokka-fabric.com


kokka-fabric.com で公開している作品は、個人で楽しむためのものです。
まったく同じデザイン(生地のみの変更も含む)で制作した作品を販売することはご遠慮ください。

作り方

1. ポケットを作る





2. 表袋を作る



3. 裏袋を②④から⑥と同様に作る

片脇に返し口 10cm を残す

4. 仕上げる



④返し口をとじる

⑥パラコードをテープに通し、端を結ぶ

⑤前面にファーテープをまつ

表袋(表) 前面

表袋(表) 後ろ面